



Livres numériques

2 livres numériques à emprunter simultanément pour 1 mois depuis notre catalogue en ligne : <http://biblio.vincennes.fr/>

N.B. : service incompatible avec les liseuses de la marque Kindle !

Comment emprunter un livre numérique ?

Sur la page d'accueil, **connectez-vous** à votre compte Médiathèque en cliquant sur « Identifiez-vous » en haut à droite.

N.B. : - Identifiant = les 7 derniers chiffres de votre carte.

- Mot de passe = par défaut, votre nom de famille en minuscule.

Choisissez un livre numérique, soit :

- **via le catalogue**, accessible depuis le menu en haut à gauche dans « Services », puis en sélectionnant « Livres numériques » dans « Médiathèque » dans la colonne de gauche,
- **via la page d'accueil** en cliquant sur « Voir toutes les nouveautés » dans « Nouveautés livres numériques ».

Pour affiner votre recherche, **utilisez les filtres** de la colonne de gauche : par année de publication, auteur, etc.

Cliquez sur un titre disponible (vérification rapide en passant le curseur sur « Voir la disponibilité ») **puis sur « Emprunter »** en bas à droite de la notice.

N.B. : s'il est indiqué « non accessible » bien que disponible, c'est que **vous n'êtes pas (ou plus) connecté** à votre compte Médiathèque ! Vous devez donc vous reconnecter et le chercher à nouveau.

Le livre numérique est désormais emprunté sur votre espace personnel (votre crédit est donc passé de 2 à 1), **reste à le télécharger** afin de pouvoir le lire via un logiciel et/ou une application selon le(s) mode(s) de consultation choisi(s).

Comment lire un livre numérique ?

Avec différents appareils plus ou moins adaptés : **liseuse, tablette, ordinateur ou smartphone.**

Quel que soit le mode utilisé, il faut commencer par **installer** :

- **sur ordinateur : le logiciel Adobe Digital Editions (ADE) :**

<http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html>

Privilégier la version Digital Edition 3.0 ! Téléchargement direct :

http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe

N.B. : pour la marque Sony, téléchargez « Reader » pour PC/Mac et non « ADE » : <https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0005571>

- **sur tablette ou smartphone : l'application Bluefire Reader (BfR) :**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluefirereader&hl=fr>

Double-cliquez sur le fichier du livre numérique téléchargé (nommé « URLLink ») **pour l'importer dans ADE ou BfR.**

On vous demande alors un « Fournisseur d'eBook ». **Sélectionnez « Adobe ID » puis entrez vos identifiants Adobe.**

Si vous n'en avez pas, « Créer un ID Adobe » et laissez-vous guider.

Mot de passe oublié ? Demandez-le sur <https://account.adobe.com/fr/>

- **Le titre s'importe dans ADE ou BfR et devient consultable !**

Si le titre que vous venez d'emprunter n'apparaît pas dans les « Prêts numériques » de votre espace personnel, déconnectez puis reconnectez-vous à votre compte Médiathèque.

Consultation simultanée

Pour consulter un livre numérique emprunté sur plusieurs appareils simultanément, il faut le télécharger à nouveau depuis votre espace personnel, avant de l'ouvrir dans le logiciel ou l'application comme précédemment.

Attention : le nombre de téléchargements est **limité**, le plus souvent à 5.

Comptes multiples

Il est également **possible d'utiliser le logiciel ou l'application avec des comptes Adobe différents.**

Pour cela, il faut d'abord « Effacer l'autorisation » via l'onglet « Aide » (voir la capture d'écran en dernière page) puis vous connecter à l'autre compte. Chaque membre abonné d'un même foyer, par exemple, pourra ainsi télécharger les 2 titres autorisés.

Comment transférer un livre numérique sur une liseuse ?

Exclusivement par ordinateur via Adobe Digital Editions.

Reliez la liseuse à votre ordinateur avec un câble USB, puis acceptez sa connexion via le bouton « Connecter ».

Dans ADE :

- **Faites un clic droit sur le titre à transférer** (précédemment emprunté, téléchargé puis importé) pour accéder à « Copier sur l'ordinateur/périphérique » puis sélectionnez votre liseuse
- ou **faites un glisser-déposer du titre vers votre liseuse**, dont le nom apparaît dans la colonne de gauche sous « Périphériques ».

Rappel : les livres numériques de notre catalogue ne sont **pas compatibles avec les liseuses de la marque Kindle !**

Livre numérique impossible à transférer ou consulter ?

Vérifiez que votre liseuse est « autorisée avec Adobe Digital Editions » via votre liseuse dans « Paramètres/Comptes ». Si ce n'est pas le cas, « Autoriser le périphérique » via Adobe Digital Editions dans « Périphériques ».

N.B. : il existe un « nombre maximal de machines autorisées par ID ».

Comment rendre un livre numérique ?

Le livre numérique **disparaît automatiquement** de votre espace personnel **au bout d'un mois**.

Pour le rendre de manière anticipée afin d'en emprunter un autre, vous devez **passer par ADE** (et non par le portail/compte Médiathèque) :

- Dans ADE, faites un clic droit sur le titre à rendre puis un clic gauche sur « Restituer le document ».
- Même principe dans Bluefire Reader via l'onglet « Info » pendant la lecture d'un livre numérique.

Il vous faudra toutefois **attendre le lendemain pour que le retour soit pris en compte** (et que le titre disparaisse de votre espace personnel) et ainsi emprunter un nouveau livre numérique.

Un problème d'accès à un livre numérique depuis une liseuse ?

Vous avez emprunté un livre numérique de notre catalogue, vous l'avez ensuite téléchargé dans Adobe Digital Editions, puis vous l'avez importé dans une liseuse... et un **message d'erreur** apparaît lorsque vous voulez accéder au livre numérique depuis celle-ci ?

Un bug se produit parfois avec certains ouvrages chez certains éditeurs avec les dernières versions d'Adobe Digital Editions...


Voici comment faire pour ne plus avoir ce problème :

- Supprimer (supprimer seulement, ne pas restituer) le livre numérique de la liseuse ET d'Adobe Digital Editions,
- Dans Adobe Digital Editions, effacez l'autorisation de l'ordinateur (dans l'onglet « Aide », voir la capture d'écran ci-dessous),
- Désinstallez Adobe Digital Editions,
- Supprimer le dossier « My Digital Editions » depuis le dossier « Documents » de l'ordinateur utilisé,
- Installer l'ancienne version Adobe Digital Editions 3.0 en bas de page de ce lien,
- Rentrer l'ID Adobe ayant servi à l'emprunt des livres numériques précédents,
- Télécharger de nouveau le livre numérique depuis votre compte Médiathèque.

Pour tout autre problème, n'hésitez pas à nous contacter :

<http://biblio.vincennes.fr/contact>

Mode d'emploi à retrouver sur <http://biblio.vincennes.fr/page/lire-un-livre-numerique>



Capture d'écran : changer de compte Adobe dans ADE

Et pour rappel : vous pouvez emprunter des liseuses Kobo et Kindle dans toutes les bibliothèques du réseau, pour une durée d'1 mois !